

راهنمای قلم برتر

ویژه طراحان و نشر حرفه‌ای

نشر مریام

www.MaryamSoft.com

۰۲۱ - ۸۸ ۳۱ ۴۸ ۲۳

فهرست مطالب

۴	قلم برتر چیست؟
۵	ویژگی‌های قلم برتر
۶	نصب برنامه و قلم‌ها
۶	مراحل نصب و فعال‌سازی
۷	فعال‌سازی و نصب سبد قلم به صورت خودکار
۷	فعال‌سازی و نصب سبد قلم به صورت دستی
۸	اجرای برنامه
۹	اجرای خودکار
۹	خرید کاربر
۹	خرید مجدد قلم و نصب آن
۱۰	خرید قلم
۱۰	نصب قلم
۱۰	نصب آنلاین
۱۰	نصب فایل FontPack
۱۱	بازیابی و دانلود مجدد فایل FontPack
۱۱	دانلود فایل FontPack
۱۱	به روز رسانی برنامه
۱۲	معرفی محیط کاربری برنامه
۱۳	استفاده از قلم‌ها (فونت‌ها)
۱۳	برنامه‌هایی که قلم برتر به صورت مستقیم در آن‌ها کار می‌کند
۱۴	فعال کردن امکانات ME در برنامه‌های Adobe نسخه‌های پیش از 2015
۱۴	فعال کردن امکانات ME در برنامه‌های Adobe نسخه‌های 2019 به بالا
۱۵	تایپ فارسی در افترافکت نسخه غیر ME

۱۶	رفع مشکل نامرئی شدن متن
۱۶	فاصله‌گذاری دقیق بین کلمات
۱۷	اِعراب، عبارات دعایی و اعداد
۱۷	درج اِعراب
۱۷	درج آسان اعراب
۱۸	اعراب‌گذاری در InDesign
۱۹	درج عبارات دعایی
۲۰	تایپ اعداد فارسی
۲۰	تنظیم اعداد در InDesign
۲۰	تنظیم اعداد در Photoshop
۲۰	تنظیم اعداد در Word
۲۱	تایپ اعداد فارسی در CorelDraw
۲۱	تایپ اعداد با عرض مساوی در InDesign
۲۱	صفحه کلید
۲۲	تنظیم صفحه کلید
۲۳	اتصال‌دهنده با عرض صفر - ZWJ
۲۳	جداکننده‌ی اعداد
۲۴	تایپوگرافی
۲۴	فعال‌سازی امکان تایپوگرافی
۲۴	تایپوگرافی مستقیم
۲۵	تغییر شکل حروف
۲۵	تغییر کشیدگی حروف
۲۵	جاب‌جایی حروف
۲۵	جاب‌جایی نقاط و اِعراب
۲۵	کشیدگی اِعراب
۲۶	تغییر رنگ نقاط و اعراب
۲۶	تغییر شکل و اندازه نقاط
۲۶	بازنشانی متن تایپوگرافی شده به حالت اولیه
۲۶	پنجره موقعیت مکان نما
۲۶	پنجره تایپوگرافی
۲۷	کلیدهای پنجره تایپوگرافی
۲۷	خروجی گرافیکی

قلم برتر چیست؟

قلم برتر یک نرم افزار است که مسئولیت فعال سازی قلم های خریداری شده را دارد. همچنین جلوی کپی غیر مجاز قلم ها را می گیرد. این نرم افزار رایگان است و قلم پیش فرضی ندارد.

- با خرید هریک از قلم های فروشگاه نرم افزاری مریم، قلم برتر را دریافت خواهید کرد.
 - جدیدترین ارتقای آن از طریق سایت قابل دانلود است.
 - در ویندوز و مک قابل اجرا است. (ویندوز ۷ به بالا و مک ۱۰٫۱۳ به بالا)*
 - امکاناتی برای ایجاد تغییرات در نوشتار دارد. (مثل جایگزین و کشیدگی حروف و ...)
 - در محصولات ایندیزاین، ایلاستریتور، فتوشاپ، افترافکت، کورل دراو، فاینال کات، ورد، اکسل و ... کار می کند.*
- * برای اطلاع از آخرین نسخه های سازگار از بخش پشتیبانی استعلام بگیرید.

ویژگی قلم‌ها

قلم‌ها مطابق با کاربردشان، قابلیت‌های مختلفی دارند. برای مثال قلم‌های متن از نظر فاصله‌گذاری، محل اعراب و هماهنگی حروف لاتین تکمیل شده‌اند؛ و قلم‌های خوشنویسی از نظر ترکیب و کشیدگی غنی شدند.

- استفاده از جدیدترین و پیشرفته‌ترین نوآوری‌ها
- تنوع قلم‌ها با کاربردهای: متن، تیترا، خوشنویسی، قرآنی و دست‌نویس.
- طراحی حروف تمیز و بدون شکستگی
- اعراب کامل و جاگذاری دقیق
- پشتیبانی از زبان‌های فارسی، عربی، کردی و اردو
- پیش‌نمایش واضح‌تر در نمایشگر

ویژگی قلم‌های متن

- فاصله‌گذاری درست و هوشمندانه بین حروف و کلمات
- طراحی وزن‌های متعدد از نازک تا ضخیم
- درج آسان عبارات دعایی مانند: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ و عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
- استفاده از حروف لاتین متناسب
- اشغال فضای کمتر (صرفه‌جویی در مصرف کاغذ)

ویژگی قلم‌های خوشنویسی

- امکان تغییر کشیدگی و شکل حروف
- جابجای حروف، اعراب و نقاط

نصب برنامه و قلم‌ها

با شماره سریالی که هنگام خرید قلم دریافت کرده‌اید می‌توانید به سایت نرم‌افزاری مریم مراجعه کرده و از منوی «کاربران» و زیرمنوی «دانلود» به آدرس <https://maryamsoft.com/Download/> فایل اجرایی برنامه قلم‌برتر را دانلود کنید. در خریدهای بعدی خود از این فروشگاه، از همان شماره سریال استفاده کنید تا قلم‌های شما در یک مجموعه قرار گیرند.

⚠ در حفظ و نگهداری شماره سریال کوشا باشید زیرا برای دانلود مجدد قلم‌های خریداری شده و خرید قلم یا کاربر جدید به آن نیاز خواهید داشت.

مراحل نصب و فعال‌سازی

نسخه‌ی ویندوز:

- فایل نصب را روی دسکتاپ کپی و با دابل کلیک اقدام به نصب کنید.
- بعد از عملیات نصب می‌توانید قلم‌برتر را از منوی استارت اجرا کنید

نسخه‌ی مک:

- حتماً با مرورگر سافاری فایل dmg را دانلود کنید.
- روی آن دابل کلیک کنید تا باز شود
- روی فایل Install دابل کلیک کنید.
- در پنجره‌ای که باز می‌شود دکمه‌ی Play را بزنید تا برنامه نصب شود.
- بعد از انجام عملیات نصب، قلم‌برتر به پوشه اپلیکیشن اضافه می‌شود.

برنامه در اولین اجرا احتیاج به فعال‌سازی دارد.
به دو روش زیر می‌توانید فعال‌سازی را انجام دهید:

فعال سازی و نصب سبد قلم به صورت خودکار

چنانچه به اینترنت متصل هستید، بهتر است از این روش استفاده کنید.

- در پنجره باز شده، گزینه «فعال سازی خودکار» را انتخاب کنید. شماره سریال ۱۵ رقمی که هنگام خرید قلم به شما داده شده است را وارد کنید.
- گزینه «فعال سازی خودکار» را انتخاب کنید.
- روی کلید «تأیید» کلیک کنید تا برنامه به صورت اتوماتیک فعال سازی و اجرا شود.
- پس از فعال سازی و اجرا (صرفاً در اولین اجرا) برنامه به صورت خودکار، قلم های خریداری شده شما را دانلود و نصب خواهد کرد.

📧 چنانچه شماره سریال خود را فراموش کرده اید، جهت بازیابی آن در سایت نرم افزای مریم به آدرس <https://maryamsoft.com/recover/sn> مراجعه کنید.

فعال سازی و نصب سبد قلم به صورت دستی

- اگر کامپیوتری که برنامه را روی آن نصب می کنید به اینترنت متصل نیست، از این روش استفاده کنید.
- در پنجره باز شده، گزینه «فعال سازی دستی» را انتخاب کنید و شماره سریال ۱۵ رقمی را که هنگام خرید به شما داده شده است، وارد کنید.
- روی کلید «تأیید» کلیک کنید تا پنجره زیر باز شود.



فعال سازی قلم برتر

لطفاً برای دریافت کد فعال ساز به یکی از روش های زیر عمل کنید

- به صفحه [فعال سازی](#) مراجعه کنید
- کد سخت افزاری را به 09190698159 پیامک کنید
- در ساعت کاری با شماره تلفن 021-88314823 تماس بگیرید

کد سخت افزاری

458-104-218-344-175-128-718

کد فعال ساز

- - -

فعال سازی قبلی

• اکنون با کد سخت افزاری ۲۱ رقمی که به شما نمایش داده شده است با یکی از روش های زیر، کد

فعال سازی نرم افزار را دریافت کنید:

- به لینک <http://maryamsoft.com/ActivationCode/> (بخش کد فعال سازی در سایت نرم افزاری مریم) مراجعه کنید و کد سخت افزار ۲۱ رقمی را وارد کنید. در صورت نیاز مشخصات خود را وارد کنید. ثبت دقیق مشخصات برای استفاده از خدمات و پشتیبانی ضروری است. پس از تکمیل فرم ثبت نام کد فعال سازی، نمایش داده خواهد شد.
- کد سخت افزار ۲۱ رقمی را بدون خط تیره به شماره: ۰۹۱۹۰۶۹۸۱۵۹۰ پیامک کنید. کد فعال سازی بلافاصله به شماره شما پیامک خواهد شد.
- در ساعت اداری با شماره ۰۲۱-۸۸۳۱۴۸۲۳ تماس بگیرید، کد سخت افزار ۲۱ رقمی را برای یکی از همکاران ما بخوانید و کد فعال سازی را دریافت کنید.
- کد فعال سازی دریافت شده را وارد کنید و روی کلید تایید کلیک کنید.
- در پنجره برنامه، در برگه «قلم برتر» روی کلید «نصب سبد قلم» کلیک کنید.
- در پنجره باز شده، گزینه «نصب از فایل (FontPack.*)» را انتخاب کنید.
- فایل FontPack خود را که از سایت دانلود کرده‌اید، انتخاب و روی کلید «Open» کلیک کنید تا قلم‌های خریداری شده شما روی کامپیوتر نصب گردند.

☰ چنانچه تعداد کاربر (امتیاز نصب) خریداری شده، تمام شده باشد بخش [خرید کاربر](#) را مطالعه کنید.

اجرای برنامه

پس از اجرای برنامه، آیکون قلم برتر در کنار ساعت دیده می‌شود و برای ظاهر یا پنهان کردن پنجره برنامه، می‌توانید روی این آیکون کلیک کنید. برای استفاده از قلم‌های این برنامه، می‌بایست ابتدا آن را اجرا کنید تا قلم‌های خریداری شده فعال شوند و در لیست قلم‌های کامپیوتر شما دیده شوند. همچنین اگر در فایلی از قلم‌های برتر استفاده کرده باشید، برای نشان دادن قلم‌ها می‌بایست پیش از باز کردن آن فایل، قلم برتر را اجرا کنید؛ در غیر این صورت متن شما با فونت دیگری نمایش داده می‌شود.

• برای اجرا در ویندوز منوی Start را باز کنید و روی کلید میانبر برنامه کلیک کنید.

• برای اجرا در مک از مسیر Applications > Finder اقدام نمایید.

• در نسخه پرتابل از مسیر فلش مموری یا هارد اکسترنال، روی فایل QalamBartar دو بار کلیک کنید.

☰ چنانچه پنجره قلم برتر را ببندید، برنامه بسته نخواهد شد و قلم‌ها همچنان روی کامپیوتر شما فعال خواهند بود. در این حالت آیکون قلم برتر در کنار ساعت دیده می‌شود و نشان می‌دهد که برنامه در حالت اجراست. با کلیک روی این آیکون، پنجره قلم برتر مجدداً باز می‌شود. همچنین

برای آشکار و پنهان کردن پنجره قلم برتر به صورت پیش فرض از کلیدهای ترکیبی Win + ۱ (در ویندوز) و Command + ۱ (در مک) استفاده کنید.



برای بستن برنامه روی آیکون قلم برتر در کنار ساعت، کلیک راست کنید و گزینه «خروج» را انتخاب کنید.

اجرای خودکار

چنانچه تمایل دارید هر بار که کامپیوتر شما راه اندازی می شود، قلم برتر نیز به صورت خودکار اجرا و قلم های آن فعال شود، از اجرای خودکار استفاده کنید. اجرای خودکار را می توانید به روش زیر فعال کنید:

- کنار ساعت، روی آیکون برنامه کلیک راست کنید و پنجره تنظیمات را باز کنید.
- در برگه «عمومی» گزینه «اجرای خودکار» را فعال کنید.

خرید کاربر

چنانچه نیاز به نصب قلم برتر روی کامپیوتر دیگری دارید، لازم است که کاربر (امتیاز نصب) خریداری کنید. کاربری که به شماره سریال شما اضافه می گردد، امکان استفاده از قلم هایی را که با همان شماره سریال خریداری می کنید، خواهد داشت. پس اگر به جای خرید کاربر، یک شماره سریال جدید خریداری کنید، در صورت نیاز می بایست مجدداً قلم های دلخواهتان را برای شماره سریال جدید خریداری کنید. هزینه کاربر جدید، با توجه به ارزش قلم های خریداری شده محاسبه می شود. برای خرید «کاربر» به لینک <http://maryamsoft.com/AccountShop/> (صفحه فروش کاربر در سایت نرم افزاری مریم) بروید. پس از پرداخت مبلغ، تعداد کاربران به طور خودکار افزایش خواهد یافت.

هر شماره سریال حداکثر می تواند تا ۵ کاربر داشته باشد.

با تغییر ویندوز یا فرمت هارد، کد فعال ساز تغییر نمی کند و در این صورت نیازی به خرید کاربر اضافه ندارید.

کد فعال سازی وابسته به هارد دیسک است و با تعویض این قطعه، کد نیز تغییر خواهد کرد. در صورتی که تصمیم به تعویض هارد یا کامپیوتر دارید، پیش از آن با بخش پشتیبانی نرم افزاری مریم تماس بگیرید تا کاربر قبلی غیرفعال شود.

خرید مجدد قلم و نصب آن

یکی از ویژگی های قلم برتر این است که کاربر می تواند قلم های دلخواه خود را از فروشگاه قلم خریداری

کرده و به شماره سریال خود اضافه کند. برنامه قلم برتر به تنهایی هیچ قلمی به کامپیوتر شما اضافه نمی‌کند و برای استفاده از قلم‌ها می‌بایست ابتدا آن‌ها را خریداری کرده و به لیست قلم‌هایتان در برنامه، اضافه کنید.

☰ قلم‌های خریداری شده به شماره سریالی که هنگام خرید قلم وارد می‌کنید، اضافه می‌شوند و همه کاربران یک شماره سریال امکان استفاده از آن‌ها را دارند.

خرید قلم

• در پنجره قلم برتر، در برگه «قلم» روی کلید «فروشگاه قلم» کلیک کنید و یا به لینک <http://maryamsoft.com/FontShop/> (صفحه فروشگاه قلم در سایت نرم‌افزاری مریم) بروید.
• پس از پرداخت مبلغ و بازگشت به سایت نرم‌افزاری مریم، سایت امکان دانلود فایلی با پسوند FontPack به شما می‌دهد که حاوی تمامی قلم‌هایی است که تا کنون خریداری کرده‌اید.

نصب قلم

جهت نصب قلم‌هایی که بعد از اولین خرید، خریداری کرده و به شماره سریال برنامه خود اضافه کرده‌اید به دو روش زیر می‌توانید اقدام کنید.

⚠ چنانچه اولین بار است که قلم برتر خریداری کرده‌اید، جهت نصب به بخش [مراحل نصب و فعال‌سازی](#) این راهنما مراجعه کنید.

⚠ هنگام نصب قلم توجه داشته باشید که برنامه‌هایی که از قلم‌های قلم برتر استفاده می‌کنند، در حال اجرا نباشند.

نصب آنلاین

اگر کامپیوتر شما به اینترنت متصل است، بهتر است از این روش استفاده کنید.
• در پنجره برنامه، در برگه «قلم برتر» روی کلید «نصب سبد قلم» کلیک کنید.
• در پنجره باز شده، گزینه «نصب آنلاین» را انتخاب کنید.

☰ در این حالت نیازی به فایل FontPack ندارید.

نصب فایل FontPack

• در پنجره برنامه، در برگه «قلم برتر» روی کلید «نصب سبد قلم» کلیک کنید.
• در پنجره باز شده، گزینه «نصب از فایل (FontPack.*)» را انتخاب کنید.
• فایل FontPack خود را که از سایت دانلود کرده‌اید، انتخاب و روی کلید «Open» کلیک کنید.

بازیابی و دانلود مجدد فایل FontPack

چنانچه فایل FontPack شما که قبلاً خریداری کرده‌اید در دسترس نیست، می‌توانید مجدداً آن را از سایت نرم‌افزاری مریم دانلود و نصب کنید.

دانلود فایل FontPack

- در پنجره برنامه، در برگه «قلم‌برتر» روی کلید «فروشگاه قلم» کلیک کنید و یا به لینک <http://maryamsoft.com/FontShop/> (صفحه فروشگاه قلم در سایت نرم‌افزاری مریم) بروید.
- روی برگه «دانلود فونت‌پک» کلیک کنید.
- شماره سریال ۱۵ رقمی را که هنگام خرید برنامه به شما داده شده است را وارد کنید و روی کلید «بررسی» کلیک کنید.

به‌روز رسانی برنامه

- برای به‌روز رسانی قلم‌برتر می‌بایست آخرین فایل نصب آن را از سایت نرم‌افزاری مریم دانلود کنید.
- به صفحه دانلود سایت نرم‌افزاری مریم به آدرس <http://maryamsoft.com/Download/> بروید.
 - آخرین تاریخ به‌روز رسانی برنامه در این صفحه درج شده است.
 - شماره سریال ۱۵ رقمی را که هنگام خرید قلم به شما داده شده است را وارد کنید و روی کلید «بررسی» کلیک کنید.
 - فایل ارائه شده توسط سایت را دانلود کنید.

📌 پس از دانلود فایل را اجرا کنید و [مراحل نصب و فعال‌سازی](#) را مجدداً طی کنید.

⚠️ هنگام نصب فایل به‌روز رسانی توجه داشته باشید که برنامه قلم‌برتر و برنامه‌هایی که از قلم‌های آن استفاده می‌کنند، در حالت اجرا نباشند.

معرفی محیط کاربری برنامه



أ. پنجره قلم برتر

ب. برگه‌های پنجره قلم برتر

ج. [پنجره موقعیت مکان نما](#)

د. با کلیک روی این کلید پنجره قلم برتر بسته می‌شود ولی برنامه و قلم‌های آن فعال خواهند بود. با کلیک روی آیکون قلم برتر در کنار ساعت، این پنجره مجدداً ظاهر خواهد شد.



برای دسترسی به تنظیمات برنامه، روی آیکون قلم برتر در کنار ساعت کلیک راست کنید و گزینه «تنظیمات» را انتخاب کنید.

استفاده از قلم‌ها (فونت‌ها)

پس از اجرای قلم برتر امکان استفاده از قلم‌های خریداری شده به کاربر داده می‌شود. البته فقط در برنامه‌هایی که توانایی تایپ فارسی (ME) دارند. با اجرای برنامه، قلم‌های برتر با پیشوند w_ و wm_ (قلم‌های خوشنویسی) به لیست قلم‌های برنامه مورد نظر شما اضافه می‌شود.

☰ در اکثر برنامه‌ها انتخاب قلم از پنجره قلم برتر و برگه «قلم» نیز امکانپذیر است.

برنامه‌هایی که قلم برتر به صورت مستقیم در آن‌ها کار می‌کند

نسخه ویندوز قلم برتر:

- سازگاری با ویندوزهای ۷ به بالا (۳۲ و ۶۴ بیتی)
- امکان استفاده مستقیم از همه قلم‌ها در محصولات Adobe نسخه CS۵ به بالا
- امکان استفاده مستقیم از همه قلم‌ها در محصولات Office نسخه ۲۰۱۰ به بالا
- امکان استفاده مستقیم از قلم‌های متن در کورل دراو ۲۰۱۵ به بالا
- و برنامه‌هایی که از امکان فارسی سیستم عامل استفاده می‌کنند.


نسخه مک قلم برتر:

- مکینتاش OSX نسخه ۱۰٫۱۳ به بالا (فعلاً با برخی نسخه‌های M۱ عدم ساگازی وجود دارد. لطفاً از پشتیبانی جویا شوید)
- امکان استفاده مستقیم از همه قلم‌ها در محصولات Adobe نسخه CS۵ به بالا
- امکان استفاده در ورد ۲۰۱۶ به بالا (با نسخه M۱ سازگار نیست)
- ⚠ برای برنامه‌هایی که امکان تایپ فارسی ندارند، قلم برتر خروجی گرافیکی با فرمت تصویر و وکتور می‌دهد.
- ⚠ برای استفاده مستقیم از قلم‌های خوشنویسی در محصولات Adobe، از نسخه‌های CS5 به بالا استفاده کنید.
- ⚠ چنانچه برنامه مورد نظر شما در لیست بالا نیست، جهت اطلاع از بخش پشتیبانی استعلام بگیرید.

فعال کردن امکانات ME در برنامه‌های Adobe نسخه‌های پیش از 2015

برای فعال کردن امکانات تایپ فارسی، هنگام نصب برنامه‌های Adobe نسخه‌های CS6 تا CC2015 می‌بایست گزینه Language را روی حالت «یدعم العربية (English)» قرار دهید.

⚠ چنانچه هنگام نصب برنامه‌های Adobe گزینه فوق وجود نداشته باشد، برنامه‌ای که در اختیار دارید امکانات ME را ندارد و در صورت نیاز می‌بایست نسخه دیگری از برنامه را تهیه کنید.



⚠ در برنامه‌های Adobe نسخه‌های CC2016 تا CC2018، برای فعال کردن امکانات ME می‌بایست به سرویس‌های آنلاین شرکت Adobe متصل شوید که با توجه محدودیت‌های موجود، این نسخه‌ها برای تایپ فارسی پیشنهاد نمی‌شوند.

فعال کردن امکانات ME در برنامه‌های Adobe نسخه‌های 2019 به بالا

در نسخه‌های CC2019 به بالای برنامه‌های Adobe کافی است هنگام اجرای برنامه نصب، از منوی «Language» گزینه «یدعم العربية (English)» را انتخاب کرده و سپس برنامه را نصب کنید.


تایپ فارسی در افترافکت نسخه غیر ME

در نسخه‌هایی از برنامه افترافکت که امکانات ME را ندارند، برای تایپ فارسی و استفاده از قلم برتر به روش زیر عمل کنید.

• در برنامه فتوشاپ یک لایه متن فارسی ایجاد کنید.

• فایل را با فرمت PSD ذخیره کنید.

• در افترافکت فایل فوق را به صورت Footage وارد کنید. در پنجره باز شده گزینه Choose Layer را انتخاب کنید و لایه متن فارسی را Import کنید.




• فایل وارد شده را درون comp بیاورید، لایه آن را انتخاب کنید و از منوهای برنامه مسیر Layer > Create > Convert to Editable Text را اجرا کنید تا لایه مورد نظر به لایه متنی تبدیل شود. اکنون امکان تایپ مستقیم فارسی را روی این لایه خواهید داشت.


☰ اگر نیاز دارید چند لایه متنی در پروژه افترافکت ایجاد کنید، کافی است یک بار به روش فوق عمل کرده و برای متن‌های بعدی از همان لایه کپی بگیرید و متن آن را ویرایش کنید.

رفع مشکل نامرئی شدن متن

اگر در برنامه ایندیزاین یا فتوشاپ متن‌هایی که با قلم برتر تایپ شده‌اند، نامرئی شدند، متن نامرئی شده را انتخاب کنید، به پنل پاراگراف بروید و از منوی کنار این پنل یکی از دو گزینه نشان داده شده در تصویر را انتخاب کنید.



Photoshop




InDesign

⚠ چنانچه در برنامه شما گزینه‌های فوق دیده نمی‌شود، امکانات ME آن فعال نیست و نیاز به فعال‌سازی دارد.

فاصله‌گذاری دقیق بین کلمات

برای ایجاد فاصله‌گذاری پیش فرض بین کلمات در قلم‌های برتر در برنامه‌های Adobe، در پنجره character گزینه‌ی kerning را روی حالت Metric و گزینه‌ی Tracking را روی عدد ۰ تنظیم کنید.



اعراب، عبارات دعایی و اعداد

درج اعراب

تداخل اعراب و جاگذاری نادرست، یکی از مشکلاتی است که اکثر کاربران فونت‌های رایج فارسی با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. قلم‌های برتر به گونه‌ای طراحی شده که هوشمندانه محل قرارگیری اعراب را تشخیص می‌دهد و اعراب به درستی بر روی حروف سوار می‌شود.

درج آسان اعراب

برای تایپ علائم مختلف اعراب، معمولاً یکی از کلیدهای ترکیبی Shift + A, S, D, F, Q, W, E, R استفاده می‌شود ولی از آن جا که تایپ اعراب معمولاً در زبان فارسی کمتر رواج دارد، کاربران محل قرار گرفتن هر علامت را روی صفحه کلید، کمتر به خاطر می‌سپارند؛ از این رو قلم برتر امکان بسیار جالبی فراهم آورده است تا کاربر بتواند به صورت کاملاً تصویری و با استفاده از ماوس، اعراب مورد نظر را وارد کند.

ه به پنجره قلم برتر و برگه «علائم» بروید.


ه هنگام تایپ کردن، مکان‌نما را در محل مورد نظر قرار دهید و روی دکمه علامت کلیک کنید تا به متن شما اضافه شود.



ا. علامت‌های به رنگ آبی، روی حروف سوار می‌شوند.
ب. علامت‌های به رنگ قرمز، زیر حروف قرار می‌گیرند.

اعراب‌گذاری در InDesign

در صورتی که در ایندیزاین، اعراب به هم ریختگی داشت، ابتدا متن یا TextFrame مورد نظر را انتخاب کنید و سپس به منوی کنار پنجره Character بروید و روی Diacritic Positioning کلیک کنید. در پنجره باز شده، حالت OpenType را انتخاب نمایید.



💡 در سایر برنامه‌های Adobe نیز ممکن است این تنظیم در نظر گرفته شده باشد که معمولاً از منوی Window قابل دسترسی می‌باشد.

درج عبارات دعایی

یکی از امکاناتی که قلم برتر فراهم کرده است، درج آسان عبارات دعایی است. برای درج عبارت مورد نظرتان، کافیت کلیدهای **حرف یا حروف مورد نظر**؛ را پشت سرهم تایپ کنید. لیست کامل این عبارات در زیر آمده است:

• ؟ب؟	بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ	• ؟رهم؟	رَحْمَةً عَلَيْهِمْ
• ؟بس؟	بِسْمِ	• ؟رضو؟	رَضُوا عَلَيْهِ
• ؟ج؟	جَلَّالاً	• ؟رضوت؟	رَضَوَانِ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ
• ؟صل؟	صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ	• ؟رض؟	رَضِيَ اللَّهُ
• ؟ص؟	صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ	• ؟دظ؟	دَامَتْ ظِلَّةُ
• ؟صم؟	صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ	• ؟رضها؟	رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
• ؟ع؟	عَلَيْهِمُ السَّلَامُ	• ؟رضهم؟	رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ
• ؟عها؟	عَلَيْهِمَا السَّلَامُ	• ؟رضهما؟	رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
• ؟عهما؟	عَلَيْهِمَا السَّلَامُ	• ؟ق؟	قَاتِلَيْهِ
• ؟عهدم؟	عَلَيْهِمَا السَّلَامُ	• ؟قهما؟	قَاتِلَيْهِمَا
• ؟عج؟	عَجَّ اللَّهُ تَعَالَى فَوْجَهُ الشَّرِيفَ	• ؟قههم؟	قَاتِلَيْهِمْ
• ؟دب؟	دَامَتْ بَرَكَاتُهُ	• ؟رح؟	رَحْمَةُ اللَّهِ
• ؟حفظ؟	حَفِظَهُ اللَّهُ	• ؟رحها؟	رَحِمَهَا اللَّهُ
• ؟س؟	عَلَيْهِمُ السَّلَامُ	• ؟رحهما؟	رَحِمَهُمَا اللَّهُ
• ؟سها؟	عَلَيْهِمَا السَّلَامُ	• ؟رحهم؟	رَحِمَهُمُ اللَّهُ
• ؟سهما؟	عَلَيْهِمَا السَّلَامُ	• ؟عز؟	عَزَّوَجَلَّ
• ؟سهم؟	عَلَيْهِمُ السَّلَامُ	• ؟مد؟	مَدَّ ظِلَّةُ
• ؟ره؟	رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ	• ؟روحي؟	رَوْحِي
• ؟رها؟	رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهَا	• ؟ارواح؟	أَرْوَاحِنَا
• ؟رهما؟	رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا		

تایپ اعداد فارسی

قلم‌های برتر امکان درج اعداد به زبان‌های فارسی، عربی و انگلیسی را دارند. برای تنظیم زبان اعداد، معمولاً سه گزینه زیر در برنامه‌های Adobe در نظر گرفته شده است:

- Arabic: اعداد انگلیسی
- Hindi: اعداد عربی
- Farsi: اعداد فارسی

تنظیم اعداد در InDesign


• متن مورد نظر را انتخاب کنید. به منوی کنار پنجره Character بروید و از زیر منوی Digits نوع عدد مورد نظرتان را انتخاب کنید.

تنظیم اعداد در Photoshop

• متن مورد نظر را انتخاب کنید. به منوی کنار پنجره Character بروید و از زیر منوی Middle Eastern Features نوع عدد مورد نظرتان را انتخاب کنید.

تنظیم اعداد در Word

• در منوی فایل، پنجره Options را باز کنید.
• در برگه Advanced گزینه Numeral را روی حالت Context تنظیم کنید.
• حال متن مورد نظر را انتخاب کنید و از پایین پنجره Word، زبان مورد نظر خود را برای اعداد مشخص کنید.




تایپ اعداد فارسی در CorelDraw

برای تایپ اعداد فارسی در کورل، با استفاده از ابزار تنظیم صفحه کلید قلم برتر، اعداد فارسی ۰ تا ۹ را به کیبوردتان نسبت دهید. (برای اطلاعات بیشتر بخش [صفحه کلید](#) را مطالعه کنید).

تایپ اعداد با عرض مساوی در InDesign

این امکان به نظم نگارشی اعداد کمک می‌کند. همچنین در این حالت زمانی که چند سطر با شماره شروع می‌شوند، نوشتار سطرهای بعد از عدد، از یک مکان و زیر هم شروع خواهد شد.



ا. اعداد با عرض پیش فرض [Default Figure Style]
ب. اعداد با عرض مساوی (Tabular Lining)

• برای درج اعداد با عرض مساوی در ایندیزاین، متن مورد نظر را انتخاب کرده و از منوی پنجره‌ی Character گزینه Tabular Lining > OpenType را انتخاب کنید.

• برای غیر فعال کردن این حالت، از منوی فوق گزینه [Default Figure Style] را انتخاب کنید.

صفحه کلید

بسیاری از حروف، علائم و اعراب در صفحه کلید استاندارد ویندوز تعریف نشده‌اند یا به راحتی در دسترس نیستند. قلم برتر این امکان را فراهم کرده است تا به راحتی بتوانید صفحه کلید را به حالت دلخواه درآورید.

☞ یکی از کاراکترهایی که در زبان فارسی بسیار کاربرد دارد، «نیم فاصله» است که به طور پیش فرض در صفحه کلید قلم برتر تعریف شده است. پس از اجرای برنامه قلم برتر و هنگامی که صفحه کلید برنامه فعال است، این کاراکتر با فشردن کلیدهای ترکیبی Shift + Space تایپ می‌شود.

⚠ برای استفاده از صفحه کلید تعریف شده در قلم برتر، می‌بایست ابتدا برنامه را اجرا کنید. همچنین توجه داشته باشید که در تنظیمات برنامه و در برگه «صفحه کلید» گزینه «فعال» انتخاب شده باشد.

تنظیم صفحه کلید

• روی آیکون قلم برتر در کنار ساعت کلیک راست کنید، پنجره تنظیمات را باز کنید و به برگه «صفحه کلید» بروید.

• روی یکی از کلیدها که قصد تغییر آن را دارید کلیک کنید تا پنجره «انتخاب حرف» باز شود.

• از لیست پنجره «انتخاب حرف» کاراکتر مورد نظر را انتخاب کرده و «تأیید» کنید.


• پس از بستن پنجره تنظیمات، صفحه کلید تعریف شده به طور خودکار ذخیره و در اجراهای بعدی برنامه جایگزین صفحه کلید کامپیوتر شما می‌شود.

⚠ اگر صفحه تنظیمات را نبندید، تغییرات ایجاد شده شما ذخیره و اعمال نمی‌شوند.

• برای برگرداندن کلید مورد نظر به حالت پیش فرض، کافی است در پنجره تنظیمات صفحه کلید، یک بار روی کلید مورد نظر کلیک کنید.

📌 پیش از انتخاب کلیدی که قصد تغییر آن را دارید، می‌توانید با یک بار کلیک بر روی کلیدهای Shift, Ctrl, Alt و یا انتخاب بیش از یکی از آن‌ها، کلیدهای ترکیبی تعریف کنید.

یکی از کاربردهای مفید این ابزار، انتساب اعداد فارسی به کلیدها در برنامه‌هایی مانند CorelDraw است که امکان درج اعداد فارسی را ندارد. برای این کار ابتدا روی یکی از کلیدها کلیک کنید (لزومی ندارد که حتماً کلید «1» را انتخاب کنید). سپس کاراکتر مورد نظر را پیدا کرده و تأیید کنید. در نهایت پنجره تنظیمات را ببندید. حال در برنامه کورل، کلید «1» عدد «۱» فارسی را درج می‌کند.



اتصال دهنده با عرض صفر - ZWJ

از این کاراکتر استاندارد برای تبدیل حروف متصل به حروف کاملاً مستقل استفاده می‌شود. این کاراکتر نامرئی است و تنها در محصولات Adobe قابل استفاده است. با استفاده از قابلیت تنظیم صفحه کلید، به این امکان دسترسی خواهید داشت.

ی ع ۰

در حالت سوم (ع)، در ابتدای حرف نیز از کاراکتر اتصال دهنده با عرض صفر استفاده شده است.

جداکننده‌ی اعداد

در نگارش اعداد فارسی، علائمی استفاده می‌شود که در صفحه کلیدها رایج نیستند. تعدادی از این نمونه‌ها در زیر آورده شده است که در صورت نیاز می‌توانید در تنظیمات صفحه کلید قلم برتر، آن‌ها را فعال کنید.

۱۹,۵


جداکننده اعشار

۴۵,۹۳۲,۰۰۰

جداکننده هزارها

۱۳۹۸,۷,۱۶

جداکننده تاریخ



تایپوگرافی

قلم برتر امکان تغییر در شکل حروف یک قلم را برایتان فراهم کرده است. این ویژگی با توجه به قلمی که انتخاب کرده‌اید ممکن است متفاوت باشد. در قلم‌هایی که شیوه خوشنویسی دارند، مانند نستعلیق، شکسته، ثلث و... این ویژگی کاربرد بیشتری دارد. در این نوع قلم‌ها ترکیبات متنوع‌تری از کلمات ایجاد می‌شود و حروف، پس از تغییر شکل کاملاً هوشمندانه محل قرارگیری‌شان را نسبت به حرف قبل و بعد خود، مشخص می‌کنند.

فعال سازی امکان تایپوگرافی

- روی آیکون قلم برتر در کنار ساعت کلیک راست کنید و به پنجره تنظیمات بروید.
- به برگه تایپوگرافی بروید و مطمئن شوید که حالت «فعال» انتخاب شده است.

این امکان به صورت پیش فرض پس از نصب برنامه، فعال است.

تایپوگرافی مستقیم

قلم برتر در برخی برنامه‌ها به صورت مستقیم روی متن و با کلیدهای کنترلی که در زیر آمده است، امکان تایپوگرافی را ایجاد می‌کند. برای ایجاد تایپوگرافی می‌بایست مکان نما را بعد از حرف مورد نظر قرار داده و کلید کنترلی مربوط را فشار دهید.

اگر در برنامه مورد نظر شما تایپوگرافی مستقیم فعال نیست، می‌توانید از پنجره تایپوگرافی استفاده کنید یا در برنامه دیگری مانند Word تایپوگرافی کنید، سپس متن را کپی کرده و به برنامه مورد نظرتان منتقل کنید.

هر قلمی ترکیبات مربوط به خود را دارد. برای مثال، تغییر شکل یا کشیدگی که در قلم زر وجود دارد ممکن است در قلم لوتوس امکانپذیر نباشد و بالعکس. این ترکیبات در قلم‌های دارای شیوه خوشنویسی متنوع‌تر هستند. جهت اطلاع از ترکیبات موجود در هر قلم، کاتالوگ مربوط به آن را از سایت نرم‌افزاری مریم دانلود کنید.

برای ایجاد تایپوگرافی مستقیم، زبان کامپیوتر می‌بایست روی فارسی تنظیم شده باشد. اگر کلیدهای میانبر تایپوگرافی کار نمی‌کنند، ابتدا زبان کامپیوتر خود را بررسی کنید.

تغییر شکل حروف

برای ایجاد تغییر شکل در حروف، مکان نما را بعد از حرف مورد نظر قرار دهید و کلیدهای Alt+H (در ویندوز) و Option+H (در مک) را به صورت همزمان فشار دهید. مانند:

- محمد / محمد (قلم w_m_Naskh_Qurani)
- شهر / شهر / شهر (قلم w_m_Naskh_Qurani)
- شهید / شهید (قلم w_Zar)

تغییر کشیدگی حروف

برای ایجاد تغییر کشیدگی در حروف مکان نما را بعد از حرف مورد نظر قرار دهید و کلید Alt+Space (در ویندوز) و Option+Space (در مک) را به صورت همزمان فشار دهید. مانند:

- ایران / ایران (قلم w_m_Naskh_Qurani)
- گرافیکی / گرافیک / گرافیکی (قلم w_Zar)
- دشت پهناور / دشت پهناور / دشت پهناور (قلم w_m_Mirza)

جابه جایی حروف

برای جابه جایی حروف، مکان نما را بعد از حرف مورد نظر قرار دهید سپس با فشردن کلیدهای ترکیبی Alt+فلش‌ها (در ویندوز) و Option+فلش‌ها (در مک) حرف را در جهت مورد نظر تان جابه جا کنید. برای جابه جایی چند حرف متصل، تمام حروف آن را با کلید Shift+فلش‌های چپ یا راست انتخاب کنید و سپس بعد از آن توقف کرده و جابه جایی را انجام دهید. مانند:

- قلم برتر / قلم برتر
- داستان نویسی / داستان نویسی

جابه جایی نقاط و اعراب

برای جابه جایی نقاط و اعراب، مکان نما را بعد از حرف نقطه دار یا اعراب مورد نظر قرار دهید. سپس با فشردن کلیدهای ترکیبی Alt+Cntrl+فلش‌ها (در ویندوز) و Option+Command+فلش‌ها (در مک)، آن‌ها را در جهت مورد نظر جابه جا کنید. مانند:

- ف / ف
- فَ / فَ

کشیدگی اعراب

برای ایجاد کشیدگی در اعراب فتحه، فتحتین و مد، مکان نما را بعد از اعراب قرار داده و کلید Alt+Space (در ویندوز) و Option+Space (در مک) را به صورت همزمان فشار دهید. مانند:

- فَ / فَ / فَ (قلم w_m_Naskh_Qurani)

تغییر رنگ نقاط و اعراب

ابتدا با ایجاد یک جابه‌جایی در نقاط و یا اعراب، آن‌ها را از حرف جدا کنید. حال می‌توانید هر نقطه یا علامت را مانند یک حرف عادی انتخاب کرده و رنگشان را تغییر دهید. مانند:

- ف (قلم wm_Naskh Qurani)

تغییر شکل و اندازه نقاط

ابتدا با ایجاد یک جابه‌جایی در نقاط، آن‌ها را از حرف جدا کنید. حال مکان‌نما را پس از نقطه مورد نظر قرار دهید و کلیدهای Alt+H (در ویندوز) و Option+H (در مک) را به صورت همزمان فشار دهید. مانند:

- گرافیک / گرافیک / گرافیک (قلم w_Zar Bold)

بازنشانی متن تایپوگرافی شده به حالت اولیه

برای حذف کلیه تغییرات اعمال شده توسط ابزار تایپوگرافی، متن را انتخاب کنید و کلیدهای Alt+Delete (در ویندوز) و Option+Delete (در مک) را به صورت همزمان فشار دهید.

پنجره موقعیت مکان‌نما

هنگام ایجاد تایپوگرافی، بعد از حروف یک کاراکتر نامرئی درج می‌شود که همان باعث تغییر در ترکیب و شکل حروف می‌شود، از این رو یافتن موقعیت دقیق مکان‌نما برای ایجاد تغییرات بیشتر، گاهی سخت به نظر می‌رسد. با توجه به این مشکل، امکانی به نام پنجره مکان‌نما فراهم شده است که در بخش تحتانی پنجره قلم برتر دیده می‌شود.



در تصویر فوق، مکان‌نما پس از حرف (ف) در ترکیب (ف) توقف کرده است.

پنجره تایپوگرافی

یکی از امکانات جدید و منحصر به فردی که در قلم برتر نسخه ۱۴۰۰ اضافه شده است، پنجره تایپوگرافی است. با کمک این امکان می‌توانید تمام کارهایی را که با کلیدهای میانبر در تایپوگرافی مستقیم انجام می‌دهید، در محیطی کاملاً تصویری و با کمک ماوس انجام دهید. همچنین این پنجره به شما امکان می‌دهد تا حروف تایپوگرافی شده را به راحتی با فرمت‌های گوناگون برداری و تصویری خروجی بگیرید.

برای انتقال متن مورد نظر به پنجره تایپوگرافی به روش زیر عمل کنید:

- کلمه یا کلمات مورد نظر را انتخاب کنید. در برنامه‌های گرافیکی این کار را با ابزار متن انجام دهید.
- در پنجره قلم برتر روی کلید «پنجره تایپوگرافی» کلیک کنید یا کلیدهای Alt+C (در ویندوز) و Option+C (در مک) را فشار دهید تا متن انتخاب شده به پنجره تایپوگرافی منتقل شود.

- اکنون با کلیک و کشیدن ماوس امکان جابه‌جایی حروف مورد نظر را دارید.
- همچنین با دو بار کلیک کردن روی هر حرف، ترکیبات مختلف آن با توجه به حروف قبل و بعد از خودش دیده می‌شود که می‌توانید با کلیک ماوس یکی از آن‌ها را انتخاب کنید.
- پس از اعمال تغییرات روی کلید تأیید کلیک کنید تا تغییرات انجام شده به برنامه اصلی شما منتقل شود.

کلیدهای پنجره تایپوگرافی



- ا. نمایش شبکه شطرنجی (Grid) به‌عنوان راهنما
- ب. تنظیمات بزرگ‌نمایی
- ج. تغییر رنگ حروف انتخاب شده
- د. تنظیم فاصله متن تایپوگرافی شده به حالت پیش فرض قلم
- ه. انتخاب همه متن درون پنجره تایپوگرافی
- و. بازنشانی متن تایپوگرافی شده به حالت پیش فرض قلم

خروجی گرافیکی





پنجره تایپوگرافی امکان خروجی متن با فرمت‌های گوناگون بُرداری (EPS و SVG) و تصویری (PNG و BMP) و فرمت WEBP (جهت تهیه استیکر) را به راحتی برایتان فراهم می‌سازد. از این امکان می‌توانید برای انتقال متن به برنامه‌هایی که توانایی درج مستقیم فارسی را ندارند (مانند برخی برنامه‌های ویدیویی و...) بهره بگیرید.

برای خروجی گرفتن از پنجره تایپوگرافی به روش زیر عمل کنید:

• از منوی «فرمت» نوع فایل مورد نظر خود را انتخاب کنید.

• در تنظیم «بزرگنمایی» می‌توانید رزولوشن یا ابعاد تصویر خروجی گرفته شده را تغییر دهید.

• اکنون به یکی از سه روش زیر عمل کنید:

- روش اول: با کلیک روی کلید  متن تایپوگرافی شده را انتخاب کنید. روی کلید  کلیک کنید تا متن با فرمت انتخاب شده، کپی شود. حال می‌توانید آن را در برنامه دلخواهتان Paste کنید.
- روش دوم: برای ذخیره متن تایپوگرافی شده با فرمت انتخاب شده، روی کلید  کلیک کنید.
- روش سوم: کلیک ماوس را روی کلید  نگه دارید و آن را درون برنامه‌های دیگر یا دسکتاپ بکشید

و کلیک ماوس را رها کنید. (اگر با این ابزار، متن تایپوگرافی شده را به دسکتاپ بکشید، یک فایل با فرمتی که انتخاب کرده‌اید، روی دسکتاپ ذخیره می‌شود.)

